

Av Erik "Zkall" Svensson @esdev.se



Windows Server 2008 r2

I denna guide kommer vi att gå igenom olika element inom Windows Server 2008 r2, allt från installation till installation av Active directory, DNS server, IIS och även hur man installerar och administrerar Microsoft Exchange.

Vad är Windows Server 2008 r2?

Det är ett operativsystem som riktar sig åt serververksamhet.

Vad är en server?

En server är en dator som används för att vara en värd för andra datorer, det finns olika exempel på servrar några är:

- **Domän kontrollant server:** Ansvarar för att vara databas för alla windowsanvändare på ett nätverk. Används med fjärrstyrning eller direkt interaktion för att administrera användare (t.ex nån glömt lösenord så nollställer du, om någon kommer in som ny arbetare lägger du till användaren och i gruppen Säljare lägger du till honom då han jobbar på säljavdelningen så han får alla regler uppsatta.
- **DNS Server:** Används för att peka användardatorn till en annan användare, till exempel när du går ut på www.google.com så kopplas du via en dns server till ip addressen på googles webbserver.
- **Webbserver (IIS):** En webbserver är värd för en eller flera hemsidor samt ftp platser. Med tillägg stödjer IIS även PHP.
- **Mysql server:** Databas server som innehåller en databas där användare kan lagra information så som till hemsidor och applikationer.
- Mailserver: Används för att skicka och ta emot mail för användare som är kopplade till active directory och är nåbara via dns. Till exempel <u>användare@mindomän.se</u>. Den mest använda mailservern är microsoft Exchange.
- Citrix servrar: Används för att vara värd och låna ut applikationer så som word till användare via dator, surfplatta, smartphone. Är det mest använda formen av remote services. Denna teknologi används vid outsourcing (= all information på en server som man fjärransluter till var som helst ifrån, används till exempel på smile tandvård). En citrix server kan ej vara en domän kontrollant samtidigt.

Roller

En roll är en roll! Nej men active directory domains and users som vi nämnde ovan på domänkontrollant server är en roll. Rollerna kan installeras i server managern i Windows Server 2008 r2. IIS (webb server) är också en roll.

Services

Services krävs för vissa roller och program i Windows server 2008 r2 där ibland Exchange till exempel där du måste öppna upp tcp porten. Mer om services senare när vi behöver det!

Vmvare


Vad är vmvare?

Vmvare är en virtualiserings program som tillåter dig att köra en virtuell dator inuti din egna dator. Vi kommer använda oss utav vmware i denna guide för att installera Windows Server 2008 R2. Andra exempel på virtualiserings program är microsofts hyper-v. Det finns dock bara tillgängligt när man har ett server operativ system installerat.

Att skapa en virtuell dator

Efter du har installerat vmware på din dator så möts du av denna skärmen när du öppnar programmet. Till vänster ser du alla dina virtuella datorer som du har på datorn och till höger ser du

hem fönstret med alla tillval. Vi klickar på "create a new virtual machine"






I det första popupfönstret så får du välja om du vill göra en typical (rekommenderad) eller en custom (avancerat).


Custom är för användare som är lite mer familjära i programmet så vi väljer alternativ 1, typical.

Tryck sedan next.




I nästa popup får vi välja en installationsmedia, vi väljer installera senare, alternativ 3.


Tryck sedan på next




Skriv in namnet på din virtuella maskin, kan vara vad som helst.




Gör hårddisken 40 gb stor som rekommenderat.








Klicka på edit virtual machine settings.



Tryck på cd/dvd, tryck på use Iso image file. Tryck på browse och bläddra dig fram till din iso fil med windows server 2008 r2, den bör ligga på skrivbordet. Tryck sedan på ok och lämna edit menyn.




Klicka på "power on this virtual machine". Gratulerar du har precis skapat din första virtuella maskin!


Vilket som för oss vidare till:

Installera Windows Server 2008 r2

Så fort som du har startat den virtuella datorn så bör den börja ladda windows sever 2008 i och med att vi har mountat en iso fil med installtionscd på. Den första bilden vi möts av när allt har laddats klart är:




Välj Swedish(Sweden) under time and currency format. Keyboard or input method ändras då automatiskt till Swedish. Tryck next




Tryck install now.


Efter lite laddnings skärmar så bemöts du av:




Välj det blåmarkerade alternativet som är markerat från början och tryck next.



Kryssa i kryssrutan "I accept the license terms" och tryck next.




Välj custom(advanced).




Vi har enbart 1 hårddisk som är oanvänd på denna dator så välj den och tryck next.

Du kommer nu att mötas av en installations skärm där alla komponenter installeras. Detta kan ta en stund. Den virtuella datorn kan startas om under installationen.




När alla installationer väll är klara så möts du av denna ruta, tryck ok och skriv in ett lösenord som du kan komma ihåg.




Gratulerar du har installerat Windows Server 2008 r2 x64.


Installera och konfigurera Active directory domain services



Öppna upp Server manager, ikonen längst ner till vänster bredvid start menyn. Tryck på Roles, tryck sedan på add Roles där musen är markerad på bilden.



Tryck på next på första sidan, när du sedan kommer till select server roles så letar du rätt på Active Directory Domain Services och kryssar i den rutan. Du kommer då att få upp en popup, tryck add required features på den. Tryck sedan next. På rutan efter trycker du next igen. Tryck Sedan install.



När installationen är klar så trycker du close och startar dcpromo.exe. Det gör du genom att öppna start-menyn och skriva dcpromo, då kommer dcpromo.exe automatiskt upp i fältet.


Du bör då mötas av detta fönster.


Kryssa inte i advanced mode installation och tryck på Next.


Tryck Next på rutan efter.




Välj Create a domain in a new forest och tryck på Next.








Skapa och administrera användare i active directory




Öppna

Users.

start-menyn och gå till Administrative tools, välj Active Directory Users and Computers.



Tryck på + knappen på din domän och tryck på mappen



Högerklicka och tryck på New -> User Skriv in namn och efternamn och sedan loginnamnet som användaren ska ha i domänen.

Tryck Next


Skriv in ett lösenord och kryssa i dom alternativen du vill ha där.

Tryck Next

Tryck Finish!

Grattis du har just skapat din första användare i Active Directory!





För att administrera en användare så högerklickar du på användaren och väljer sedan ett alternativ.

Om du vill lägga till användaren i en grupp trycker du på properties.

Tryck på tabben Member of och sedan på Add ... knappen.

Skriv sedan i gruppnamnet som du vill lägga till i, du kan autosöka genom att trycka på check names.

Tryck sedan Ok – Klart!

Du har administrerat din första användare i active directory!

